

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	1 de 69

MANUAL DE USUARIO DE APLICACIÓN WAYREapp

ELABORADO POR:

Jessica Constante – Analista Técnico IIGE

Manuel Cuesta - Analista Técnico IIGE

Diego Jijón – Analista Técnico IIGE



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Quito, abril 2022

TABLA DE CONTENIDO

1.	PANTALLA PRINCIPAL.....	4
2.	MENÚS.....	4
2.1.	Herramientas	4
2.1.1.	Inicio	5
2.1.2.	Análisis de viento.....	5
2.1.2.1.	Examinar	6
2.1.2.2.	Weibull.....	10
2.1.2.2.1.	Análisis de Weibull.....	13
2.1.2.2.2.	Rosa de los vientos.....	16
2.1.2.3.	Turbulencia	16
2.1.2.3.1.	Análisis de Turbulencia	19
2.1.2.3.2.	Rosa de turbulencia.....	20
2.1.2.4.	Densidad de aire.....	21
2.1.2.4.1.	Análisis de densidad de aire.....	24
2.1.2.5.	Horario	26
2.1.2.5.1.	Análisis horario	28
2.1.3.	Análisis de producción energética	31
2.1.3.1.	Importar datos	32
2.1.3.2.	Análisis de alarmas	33
2.1.3.3.	Abrir resultados (Alarmas)	35
2.1.3.4.	Análisis de curvas	38
2.1.3.5.	Abrir resultado (Curvas de potencia).....	41
2.1.4.	Salir	43
2.2.	Ayuda.....	43
2.2.1.	Manuales de uso de Wayre	43
2.2.2.	Documentos técnicos	44
2.2.2.1.	Análisis de viento.....	45
2.2.2.2.	Análisis de producción energética	46
2.2.3.	Sobre Wayre.....	46
3.	PERSONALIZAR Y GUARDAR GRÁFICAS	47
4.	PERSONALIZAR Y GUARDAR TABLAS	51
4.1.	Personalizar tabla de datos.....	51
4.2.	Guardar tablas	56

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	3 de 69

5.	MENSAJES DE ERROR DEL SOFTWARE WAYRE.....	58
5.1.	Advertencias y errores en Análisis de viento.....	58
5.2.	Advertencias y errores en Análisis de producción energética	63



 <p>WAYRE APP Versión 1.0</p> <p>Instituto de Investigación Geológico y Energético</p>	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	4 de 69

1. PANTALLA PRINCIPAL

La aplicación WAYREapp, muestra en su pantalla principal el nombre del software y la versión de la aplicación con la que trabajará el usuario.



Figura 1. Pantalla Principal aplicación WAYREapp.

2. MENÚS

La barra de Menús, en la parte superior izquierda, tiene dos opciones:

- Herramientas
- Ayuda

2.1. Herramientas

El menú herramientas se muestra en la Figura 2 y tiene las siguientes opciones

- Inicio
- Análisis de viento

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	5 de 69

- Análisis de producción energética
- Salir




Figura 2. Menú Herramientas aplicación WAYREapp.

2.1.1. Inicio

La herramienta Inicio, regresa a la pantalla principal de la aplicación WAYREapp (Figura 1).

2.1.2. Análisis de viento

La Herramienta Analisis de viento muestra la siguiente pantalla.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	6 de 69




Figura 3. Pantalla inicial de la herramienta Análisis de Viento.

Como se muestra en la Figura 3, en esta herramienta se tienen dos paneles de interacción con el usuario.

- Panel de selección de análisis (1)
- Panel de resultados (2)

2.1.2.1. Examinar

El botón examinar permite importar el archivo que tiene los datos que se desean analizar. Al dar clic en el botón aparecerá una ventana (Figura 4), en la cual el usuario podrá seleccionar el archivo a importar. Los formatos de archivos que se pueden importar son “txt” y “csv”, como se muestra en la Figura 5.

A continuación aparecerá una ventana que confirma el archivo a importar y la dirección donde se encuentra. Pulse “ok” para continuar con el proceso de importación del archivo (Figura 6).

 <p>WAYRE APP Versión 1.0</p> <p>Instituto de Investigación Geológico y Energético</p>	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	7 de 69




Figura 4. Ventana de selección de archivo para la herramienta Análisis de viento.




Figura 5. Formatos de archivos de texto para importar.




Figura 6. Ventana dirección del archivo seleccionado en herramienta Análisis de viento.

En la Figura 7, se muestra una ventana que le permite al usuario escoger las opciones de importación del archivo. El usuario deberá seleccionar las opciones que necesite para continuar con el proceso de importación del archivo (Figura 8).




Figura 7. Ventana de opciones para importación de archivo en herramienta Análisis de viento.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	9 de 69

En la parte superior izquierda de la Figura 8, en el recuadro de “opciones”, se puede modificar 5 parámetros:

- El delimitador o separador del archivo de texto importado.
- El número de la fila que representa el encabezado de cada columna. Las filas están enumeradas desde el número cero (‘0’), si el encabezado se encuentra en la primera fila se deberá ingresar en la casilla de encabezado el número cero (‘0’). Si el casillero del encabezado queda vacío, el encabezado será el número de posición de cada columna.
- El índice de la tabla. Por defecto el software no selecciona una columna del archivo importado como índice de la tabla, sin embargo, si el usuario lo desea puede seleccionar una columna como índice. Se debe tomar en cuenta que las columnas están enumeradas desde el número cero (‘0’). La casilla debe quedar vacía si no se desea seleccionar ninguna columna como índice.
- El separador decimal. Se define si el separador decimal es coma (‘,’) o es punto (‘.’).
- El tipo de codificación con la que fue guardado el archivo de texto.





Figura 8. Opciones para importar un archivo en la herramienta Análisis de viento.

En la parte superior derecha de la Figura 8 se encuentran 3 botones:

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	10 de 69

- Vista Previa del archivo.
- Importar el archivo de texto.
- Cancelar y regresar a la ventana principal.

A continuación, la aplicación mostrará la tabla importada en el “Panel de resultados” y en el “Panel de selección de análisis” mostrará las opciones de análisis que se pueden ejecutar, así como las columnas que se requieren para cada uno, tal como se muestra en la Figura 9.



The screenshot shows the 'Tabla de datos' (Data Table) with the following columns: (1) FECHA, (2) AÑO, (3) MES, (4) DÍA, (5) HORA, (6) MINU, (7) VELO, (8) DEV, (9) DIRE. The table contains 23 rows of data for January 1, 2014, with time intervals from 00:00:00 to 03:40:00. The left panel shows analysis options: Velocidad de viento (Weibull), Dirección del viento, Desviación estándar de la velocidad del viento (Turbulencia), Temperatura ambiente (Densidad del aire), Presión atmosférica, and Fecha (Horario).

Figura 9. Pantalla de análisis en herramienta Análisis de viento.

2.1.2.2. Weibull

El botón Weibull en la herramienta Análisis de viento solicita al usuario que ingrese el número de la columna de velocidad y de dirección de viento, como se aprecia en la Figura 10. Cuando estos valores se hayan ingresado puede dar el clic en botón para comenzar el proceso.

En el “Panel de selección de análisis” mostrado en la Figura 11, el usuario puede elegir el tipo de análisis que desea realizar con los datos. Se muestran dos formas de análisis

- Análisis de Weibull
- Rosa de los vientos




Figura 10. Selección de columnas para el botón de Weibull en la herramienta Análisis de viento.




Figura 11. Opciones para en botón de Weibull en la herramienta Análisis de viento.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	12 de 69

Los botones Análisis de Weibull y Rosa de los vientos mostrarán una barra de cargando mientras se ejecuta el análisis de los datos (Figura 12).



Figura 12. Weibull: Barra de progreso.

El botón de Análisis de Weibull o de Rosa de los vientos se deshabilita después de ser presionado, como es mostrado en la Figura 13.




Figura 13. Weibull: Botones deshabilitados.

El botón de Atrás permite regresar a la pantalla inicial del “Panel de selección de análisis” en la herramienta Análisis de viento como se ve en la Figura 9.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	13 de 69

2.1.2.2.1. Análisis de Weibull

El intervalo de la Ley de Sturges usado para el análisis se muestra en el “Panel de selección de análisis” sobre el botón de Análisis de Weibull (Figura 14) y los resultados obtenidos del Análisis de Weibull se presentarán en las pestañas del “Panel de resultados”, donde:




Figura 14. Ancho del intervalo usado para el Análisis de Weibull en la herramienta Análisis de viento.

- Tabla de frecuencias: Muestra la tabla de frecuencias relativas usadas para el análisis, la cual es calculada por la aplicación (Figura 15).
- Gráfica de Interpolación: Muestra los gráficos de la densidad de probabilidad de Weibull para los métodos de Linealización, Momentos, Empírico y MLE (Figura 16).
- Gráfica de Residuos: Muestra los gráficos de residuos para los métodos de Linealización, Momentos, Empírico y MLE (Figura 17).
- Estadística de Weibull: Muestra la tabla estadística para los métodos de Linealización, Momentos, Empírico y MLE (Figura 18).




Figura 15. Resultados de Análisis de Weibull: Tabla de Frecuencias.




Figura 16. Resultados de Análisis de Weibull: Gráficas de Interpolación.





Figura 17. Resultados de Análisis de Weibull: Gráficos de Residuos.



	Linealización	Momentos	Empírico	MLE
Moda (m/s)	3.9729	6.4442	6.5479	6.0460
Méda (m/s)	8.5792	11.0239	11.0239	11.0131
Médiana (m/s)	7.2798	9.7198	9.7479	9.6042
Varianza (m ² /s ²)	37.7300	51.4616	50.6465	54.4642
Desviación estándar (m/s)	6.1425	7.1737	7.1166	7.3800
k	1.4164	1.5709	1.5847	1.5215
Lambda	9.4298	12.2739	12.2844	12.2201
Mínimo (m/s)	0.2	0.2	0.2	0.2
Máximo (m/s)	33.7000	33.7000	33.7000	33.7000
Correlación ajuste Weibull	0.9101	0.916	0.9127	0.9266
ECM	0.00063	0.00029	0.0003	0.00025

Figura 18. Resultados de Análisis de Weibull: Estadística de Weibull.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	16 de 69

2.1.2.2.2. Rosa de los vientos

Los resultados obtenidos de la rosa de los vientos se presentarán en la pestaña Rosa de vientos del “Panel de resultados” de la aplicación, como se muestra en la Figura 19.




Figura 19. Resultados Análisis de Rosa de los vientos.

2.1.2.3. Turbulencia

El botón Turbulencia en la herramienta Análisis de viento solicita al usuario que ingrese el número de la columna de velocidad de viento, dirección de viento y desviación estándar de la velocidad de viento (Figura 20). Cuando estos valores se hayan ingresado puede dar el clic en el botón para comenzar el proceso.

En el “Panel de selección de análisis” mostrado en la Figura 21, el usuario puede elegir el tipo de análisis que desea realizar con los datos. Se muestran dos formas de análisis:

- Análisis de turbulencia
- Rosa de turbulencia

 <p>Instituto de Investigación Geológico y Energético</p> <p>Versión 1.0</p>	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	17 de 69




Figura 20. Selección de columnas para el botón de Turbulencia en la herramienta Análisis de viento.




Figura 21. Opciones para en botón de Turbulencia en la herramienta Análisis de viento.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	18 de 69

El botón de Rosa de turbulencia se encuentra deshabilitado y se habilitará después de que se realice el análisis de turbulencia.

Los botones Análisis de turbulencia y Rosa de turbulencia mostrarán una barra de cargando mientras se ejecuta el análisis de los datos. Esto se puede observar en la Figura 22.



Figura 22. Turbulencia: Barra de progreso.

El botón de Análisis de Turbulencia o de Rosa de Turbulencia se deshabilita después de ser presionado. Esto se puede observar en la Figura 23.



Figura 23. Turbulencia: Botones deshabilitados.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	19 de 69

El botón Atrás permite regresar a la pantalla inicial del “Panel de selección de análisis” en la herramienta Análisis de viento como se ve en la Figura 9.

2.1.2.3.1. Análisis de Turbulencia

Los resultados obtenidos del Análisis de Turbulencia se presentarán en las pestañas del “Panel de resultados” de la aplicación, donde:

- Desviación Estándar - Turbulencia: Muestra la gráfica de desviación estándar de turbulencia versus la velocidad de viento (Figura 24).
- Intensidad de Turbulencia: Muestra la gráfica de intensidad de turbulencia versus la velocidad de viento (Figura 25).




Figura 24. Resultados de Análisis de Turbulencia: Desviación estándar.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	20 de 69




Figura 25. Resultados de Análisis de Turbulencia: Intensidad de Turbulencia.

2.1.2.3.2. Rosa de turbulencia

Los resultados obtenidos de la Rosa de los vientos se presentarán en la pestaña Rosa de turbulencia del “Panel de resultados” de la aplicación, como se muestra en la Figura 26.

Versión 1.0

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	21 de 69




Figura 26. Resultados Análisis Rosa de Turbulencia.

2.1.2.4. Densidad de aire

El botón Densidad de aire en la herramienta Análisis de viento, solicita al usuario que ingrese el número de la columna de velocidad de viento, presión atmosférica y temperatura ambiente (Figura 27). Cuando estos valores se ingresen, el botón se habilita para comenzar el proceso.

En el “Panel de selección de análisis” mostrado en la Figura 28, el usuario puede realizar el análisis de densidad de aire con los datos.

Al dar clic en el botón de Análisis de Densidad de aire se mostrará una barra de cargando mientras se ejecuta el análisis de los datos (Figura 29).




Figura 27. Selección de columnas para el botón de Densidad de aire en la herramienta Análisis de viento.




Figura 28. Opciones para el botón de densidad de aire en la herramienta Análisis de viento.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	23 de 69



Figura 29. Densidad de aire: Barra de progreso.

El botón de Análisis de densidad de aire se deshabilita después de ser presionado, como es mostrado en la Figura 30.




Figura 30. Densidad de aire: Botón deshabilitado.

El botón de Atrás permite regresar a la pantalla inicial del “Panel de selección de análisis” en la herramienta Análisis de viento como se ve en la Figura 9.

2.1.2.4.1. Análisis de densidad de aire

Los resultados obtenidos del Análisis de densidad de aire se presentarán en las pestañas del “Panel de resultados” de la aplicación, donde:

- Densidad: Muestra una tabla con los valores de densidad de aire, velocidad de viento y fecha (Figura 31).
- Velocidad y Densidad: Muestra la gráfica temporal de velocidad de viento y densidad de aire en una misma figura (Figura 32).
- Temperatura y Presión: Muestra la gráfica temporal de temperatura ambiente y presión atmosférica en una misma figura (Figura 33).



	VELOCIDAD DEL AIRE	DENSIDAD DEL AIRE	FECHA
0	14.5000	0.8296	2014-01-01 00:00:00
1	14.6000	0.8282	2014-01-01 00:10:00
2	15.8000	0.829	2014-01-01 00:20:00
3	16.0000	0.8284	2014-01-01 00:30:00
4	15.3000	0.8296	2014-01-01 00:40:00
5	15.2000	0.8296	2014-01-01 00:50:00
6	15.3000	0.8303	2014-01-01 01:00:00
7	15.3000	0.8309	2014-01-01 01:10:00
8	14.5000	0.8303	2014-01-01 01:20:00
9	13.4000	0.83	2014-01-01 01:30:00
10	13.1000	0.8306	2014-01-01 01:40:00
11	14.7000	0.8318	2014-01-01 01:50:00
12	15.9000	0.83	2014-01-01 02:00:00
13	14.9000	0.8294	2014-01-01 02:10:00
14	14.3000	0.8297	2014-01-01 02:20:00
15	14.4000	0.8302	2014-01-01 02:30:00
16	13.6000	0.8302	2014-01-01 02:40:00
17	11.9000	0.8305	2014-01-01 02:50:00
18	12.4000	0.8305	2014-01-01 03:00:00
19	12.6000	0.8296	2014-01-01 03:10:00
20	11.5000	0.8278	2014-01-01 03:20:00
21	11.5000	0.8254	2014-01-01 03:30:00
22	12.1000	0.8248	2014-01-01 03:40:00
23	10.4000	0.8278	2014-01-01 03:50:00

Figura 31. Resultados de Análisis de Densidad de aire: Tabla de Densidad de aire.




Figura 32. Resultados de Análisis de Densidad de aire: Velocidad y Densidad.




Figura 33. Resultados de Análisis de Densidad de aire: Temperatura y Presión.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	26 de 69

2.1.2.5. Horario

El botón Horario en la herramienta Análisis de viento solicita al usuario que ingrese el número de la columna de velocidad de viento, presión atmosférica, temperatura ambiente y de la fecha (Figura 34). Cuando estos valores se hayan ingresado puede dar el clic en botón para comenzar el proceso.

En el “Panel de selección de análisis” mostrado en la Figura 35, el usuario pueda realizar el análisis horario con los datos.

El botón de Análisis Horario mostrarán una barra de cargando mientras se ejecuta el análisis de los datos (Figura 36).




Figura 34. Selección de columnas para el botón Horario en la herramienta Análisis de Viento.

 <p>Instituto de Investigación Geológico y Energético</p> <p>Versión 1.0</p>	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	27 de 69




Tabla de datos

	(1) FECHA	(2) AÑO	(3) MES	(4) DIA	(5) HORA	(6) MINU	(7) VELO	(8) DEV	(9) DIRE
0	2014-01-01 00:00:00	2014	1	1	0	0	14.50	0.6	118
1	2014-01-01 00:10:00	2014	1	1	0	10	14.60	0.7	113
2	2014-01-01 00:20:00	2014	1	1	0	20	15.80	1.00	113
3	2014-01-01 00:30:00	2014	1	1	0	30	16.00	0.9	112
4	2014-01-01 00:40:00	2014	1	1	0	40	15.30	0.6	113
5	2014-01-01 00:50:00	2014	1	1	0	50	15.20	0.7	112
6	2014-01-01 01:00:00	2014	1	1	1	0	15.30	0.9	113
7	2014-01-01 01:10:00	2014	1	1	1	10	15.30	0.7	111
8	2014-01-01 01:20:00	2014	1	1	1	20	14.50	0.9	109
9	2014-01-01 01:30:00	2014	1	1	1	30	13.40	1.00	110
10	2014-01-01 01:40:00	2014	1	1	1	40	13.10	0.6	109
11	2014-01-01 01:50:00	2014	1	1	1	50	14.70	1.00	111
12	2014-01-01 02:00:00	2014	1	1	2	0	15.90	0.5	109
13	2014-01-01 02:10:00	2014	1	1	2	10	14.90	0.9	108
14	2014-01-01 02:20:00	2014	1	1	2	20	14.30	0.9	109
15	2014-01-01 02:30:00	2014	1	1	2	30	14.40	0.7	109
16	2014-01-01 02:40:00	2014	1	1	2	40	13.60	0.8	104
17	2014-01-01 02:50:00	2014	1	1	2	50	11.90	1.10	109
18	2014-01-01 03:00:00	2014	1	1	3	0	12.40	0.9	112
19	2014-01-01 03:10:00	2014	1	1	3	10	12.60	0.7	109
20	2014-01-01 03:20:00	2014	1	1	3	20	11.50	1.00	107
21	2014-01-01 03:30:00	2014	1	1	3	30	11.50	1.10	108
22	2014-01-01 03:40:00	2014	1	1	3	40	12.10	0.7	105

52361 rows x 11 columns

Filtro de datos
Fecha inicio: Fecha fin:

Figura 35. Opciones para el botón de Horario en la herramienta Análisis de Viento.




Figura 36. Horario: Barra de progreso.

El botón de Análisis Horario se deshabilita después de ser presionado (Figura 37).

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	28 de 69



Figura 37. Horario: Botón deshabilitado.

El botón de Atrás permite regresar a la pantalla inicial del “Panel de selección de análisis” en la herramienta Análisis de viento como se ve en la Figura 9.

2.1.2.5.1. Análisis horario

Los resultados obtenidos del Análisis horario se presentarán en las pestañas de la ventana derecha de la aplicación donde:

- Hora Velocidad: Muestra la gráfica de la velocidad de viento promedio por hora (Figura 38).
- Velocidad horaria: Muestra una tabla con los valores más relevantes de velocidad de viento promedio horaria (Figura 39).
- Hora y Densidad: Muestra la gráfica de la densidad de aire promedio por hora (Figura 40).
- Densidad horaria: Muestra una tabla con los valores más relevantes de densidad de aire promedio horaria (Figura 41).
- Velocidad y Densidad: Muestra la gráfica de la densidad de aire promedio por hora y de velocidad de viento promedio por hora en una misma figura (Figura 42).




Figura 38. Resultados de Análisis Horario: Hora - Velocidad.




Tabla de datos	Análisis horario de la mayor velocidad del viento en un día promedio
Velocidad máxima (m/s)	13.186
Hora a la velocidad máxima (h)	10.000
h máxima - 2h (h)	8.000
Velocidad en base a h-2 (m/s)	12.583
h máxima + 2h (h)	12.000
Velocidad en base a h+2 (m/s)	12.474

Figura 39. Resultados de Análisis Horario: Tabla de velocidad horaria.





Figura 40. Resultados de Análisis Horario: Hora - Densidad.



Análisis horario de la mayor densidad del viento en un día promedio	
Densidad mínima (kg/m³)	0.7755
Hora a la densidad mínima (h)	14.0000
h mínima - 2h (h)	12.0000
Densidad en base a h-2 (kg/m³)	0.7764
h mínima + 2h (h)	16.0000
Densidad en base a h+2 (kg/m³)	0.7763

Figura 41. Resultados de Análisis Horario: Tabla de densidad horaria.

 <p>WAYRE APP Versión 1.0</p> <p>Instituto de Investigación Geológico y Energético</p>	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	31 de 69




Figura 42. Resultados de Análisis Horario: Velocidad y Densidad.

2.1.3. Análisis de producción energética




Figura 43. Pantalla inicial de la herramienta Análisis de producción energética.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	32 de 69

La Herramienta Análisis de producción energética muestra la pantalla de la Figura 43. Como se muestra en la figura, en esta herramienta se tienen dos paneles de interacción con el usuario.

- Panel de selección de análisis (1)
- Panel de resultados (2)

2.1.3.1. Importar datos

El botón importar datos permite importar los archivo que tienen los datos de las turbinas y de alarmas que se desean analizar. Los archivos deben ser previamente almacenados en la carpeta designada (C:\EOLICA_SOLUCIONES\ANALISIS\DATOS\DATOS_ALARMAS) y en el formato adecuado, esto se detalla en el “Manual de formatos de archivos aplicación WAYREapp”.

Al dar clic en el botón, los archivos empezaran a cargarse y aparecerá una barra de progreso como se observa en la Figura 44.

Los datos de los archivos de las turbinas, son presentados en las pestañas del “Panel de resultados” de la aplicación, como es posible observar en la Figura 45.




Figura 44. Importar datos: Barra de progreso.

No.	FECHA	Velocidad	Potencia acti
1	2021-01-01 00:00:00	15.94	2719.59
2	2021-01-01 00:10:00	19.76	2688.87
3	2021-01-01 00:20:00	15.76	2681.54
4	2021-01-01 00:30:00	18.60	2697.26
5	2021-01-01 00:40:00	15.10	2695.27
6	2021-01-01 00:50:00	20.42	2710.65
7	2021-01-01 01:00:00	25.04	2726.23
8	2021-01-01 01:10:00	16.40	2715.15
9	2021-01-01 01:20:00	11.19	2720.18
10	2021-01-01 01:30:00	5.75	607.10
11	2021-01-01 01:40:00	5.78	601.19
12	2021-01-01 01:50:00	3.45	108.46
13	2021-01-01 02:00:00	2.34	0
14	2021-01-01 02:10:00	3.22	71.53
15	2021-01-01 02:20:00	6.45	883.27
16	2021-01-01 02:30:00	10.72	2600.55
17	2021-01-01 02:40:00	5.55	527.64
18	2021-01-01 02:50:00	7.87	1620.68
19	2021-01-01 03:00:00	3.36	93.81
20	2021-01-01 03:10:00	5.07	387.44
21	2021-01-01 03:20:00	11.27	2688.38
22	2021-01-01 03:30:00	7.44	1395.72
23	2021-01-01 03:40:00	13.66	2685.78
24	2021-01-01 03:50:00	9.75	2512.60
25	2021-01-01 04:00:00	11.91	2748.81
26	2021-01-01 04:10:00	18.32	2719.75
27	2021-01-01 04:20:00	19.24	2715.23
28	2021-01-01 04:30:00	25.73	2704.77

Figura 45. Importar datos: Datos importados.

2.1.3.2. Análisis de alarmas

El botón Análisis de alarmas en la herramienta Análisis de producción energética, generará las gráficas de las alarmas registradas en cada turbina.

Al dar clic en el botón se mostrará una ventana emergente informando que: “el proceso puede tardar algunos minutos”, dependiendo de la cantidad de archivos (Figura 46). También aparecerá una barra de progreso como se ve en la Figura 47.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	34 de 69




Figura 46. Ventana emergente: Inicio del análisis.



Figura 47. Análisis de Alarmas: Barra de progreso.

Terminado el proceso se muestra una ventana emergente confirmando que el Análisis de alarmas se completó (Figura 48).




Figura 48. Ventana emergente: Ejecución completa.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	35 de 69

Después de la ejecución del análisis de alarmas se habilitará el botón de Abrir Resultados y se deshabilitará el botón de Análisis de Alarmas (Figura 49).



Figura 49. Análisis de Alarmas: Botón "Abrir Resultados" habilitado.

2.1.3.3. Abrir resultados (Alarmas)

El botón de “Abrir Resultados” abrirá la carpeta donde se guardaron los gráficos de los resultados del análisis de alarmas, que se encuentra en la dirección “C:\EOLICA_SOLUCIONES\ANALISIS\Resultados\Análisis_Alarmas”, como se muestra en la Figura 50.

Los resultados se encuentran distribuidos en dos carpetas:

- Alarmas: Las gráficas de las alarmas registradas en cada turbina se alojan en la dirección “C:\EOLICA_SOLUCIONES\ANALISIS\Resultados\Análisis_Alarmas\Alarmas” (Figura 51). Las gráficas serán similares a la Figura 52.
- Análisis Cualitativo: La gráfica temporal de las alarmas registradas en todas las turbinas será similar a la gráfica de la Figura 54, que se encuentra en la dirección “C:\EOLICA_SOLUCIONES\ANALISIS\Resultados\Análisis_Alarmas\Análisis_Cualitativo” (Figura 53).

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	36 de 69




Figura 50. Carpeta de resultados del Análisis de Alarmas.




Figura 51. Carpeta de resultados de las alarmas registradas en cada turbina del Análisis de Alarmas.




Figura 52. Resultados Análisis de Alarmas: Alarmas registradas por turbina.




Figura 53. Carpeta de resultados del análisis cualitativo del Análisis de Alarmas.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	38 de 69




Figura 54. Resultados Análisis de Alarmas: Análisis cualitativo.

2.1.3.4. Análisis de curvas

El botón Análisis de curvas en la herramienta Análisis de producción energética, generará las gráficas de la curva media de potencia, las tablas para la construcción de la curva de potencia y una tabla resumen por cada turbina.

En la Figura 55 se observa dos parámetros; Ancho del intervalo y Potencia Nominal.

- El Ancho del intervalo es un parámetro necesario para realizar el Análisis de curvas, se recomienda ingresar un intervalo ente 0 y 1.
- La Potencia Nominal es un parámetro opcional, el valor de potencia nominal ingresado tendrá se reflejará en el factor de planta generado en la tabla de resumen por cada turbina.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	39 de 69




Figura 55. Análisis de Curvas: Parámetros.

Al dar clic en el botón se mostrará una ventana emergente preguntando si se desea o no incluir la Curva de Potencia del fabricante, como se muestra en la Figura 56. Después, aparecerá una ventana informando que el proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo de la cantidad de archivos (Figura 46). También aparecerá una barra de progreso como se ve en la Figura 57.




Figura 56. Análisis de Curvas: Incluir curva de Potencia del fabricante.




Figura 57. Análisis de Curvas: Barra de progreso.

Terminado el proceso se muestra una ventana emergente confirmando que el Análisis de Curvas se completó (Figura 48).

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	40 de 69

Las curvas medias de potencia de todas las turbinas se presentarán en la pestaña Curvas medias de Potencia del “Panel de resultados”, como se muestra en la Figura 58.




Figura 58. Análisis de Curvas: Curvas medias de potencia de todas las turbinas.

Después de que se genere el análisis de curvas se habilitará el botón de Abrir Resultados, el botón de Análisis de Curvas quedará habilitado para poder generar el análisis con otros parámetros (Figura 59).




Figura 59. Análisis de Curvas: Botón "Abrir Resultados" habilitado.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	41 de 69

2.1.3.5. Abrir resultado (Curvas de potencia)

El botón de “Abrir Resultados” abrirá la carpeta donde se guardaron las tablas y gráficos de los resultados del análisis de curvas, que se encuentra alojada en la dirección “C:\EOLICA_SOLUCIONES\ANALISIS\Resultados\Análisis_Alarmas”, como se muestra en la Figura 60.




Figura 60. Carpeta de resultados del análisis de curvas.

Los resultados del análisis de curvas corresponden a las gráficas de la curva media de potencia, las tablas para la construcción de la curva de potencia y una tabla resumen por cada turbina.

Las gráficas de la curva media de potencia de cada aerogenerador son similares a la Figura 61. En la gráfica superior se muestra la curva media de potencia con la curva de potencia del fabricante, en la gráfica inferior se muestra solo la curva media de potencia. Esto depende de si el usuario seleccionó la opción de incluir la curva del fabricante (Figura 56).




Figura 61. Resultados Análisis de Curvas: Curva de potencia media.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	43 de 69

2.1.4. Salir

Esta opción cerrará el programa.

2.2. Ayuda

El menú ayuda se muestra en la Figura 62 y tiene las siguientes opciones:

- Manuales de uso de WAYREapp.
- Documentos técnicos.
- Sobre WAYREapp.




Figura 62. Menú Ayuda aplicación WAYREapp.

2.2.1. Manuales de uso de WAYREapp

El menú “Manuales de uso de WAYREapp” se muestra en la Figura 63 y tiene las siguientes opciones:

- Manuales de usuario: Al seleccionar manual de usuario se abrirá este documento.
- Manual de formato de archivos: Al seleccionar manual de formato de archivos se abrirá un documento con las especificaciones para estandarizar los formatos de fecha de los archivos,

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	44 de 69

además se menciona los directorios donde se deberán almacenar los archivos necesarios para realizar el análisis de producción energética.




Figura 63. Menú Manuales de uso de WAYREapp.

2.2.2. Documentos técnicos

El menú Documentos técnicos se muestra en la Figura 64 y tiene las siguientes opciones:

- Análisis de viento.
- Análisis de producción energética.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	45 de 69




Figura 64. Menú Documentos técnicos de WAYREapp.

2.2.2.1. Análisis de viento

El menú Análisis de viento se muestra en la Figura 65 y tiene las siguientes opciones:




Figura 65. Menú Análisis de viento de WAYREapp.

- Análisis de Weibull: Al seleccionar Análisis de Weibull se abrirá un documento con la metodología usada para la caracterización de la velocidad de viento.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	46 de 69

- Análisis de turbulencia: Al seleccionar Análisis de turbulencia se abrirá un documento con la metodología usada para la selección del tipo de turbina según la intensidad de turbulencia.
- Análisis de densidad de aire: Al seleccionar Análisis de densidad de aire se abrirá un documento con la metodología usada para el cálculo de la densidad de aire.

2.2.2.2. Análisis de producción energética

El menú Análisis de producción energética se muestra en la Figura 66 y tiene las siguientes opciones:

- Análisis de alarmas: Al seleccionar Análisis de alarmas se abrirá un documento con la metodología usada para el análisis de alarmas.
- Análisis de curvas: Al seleccionar Análisis de curvas se abrirá un documento con la metodología usada para el análisis de curvas.




Figura 66. Menú Análisis de producción energética de WAYREapp.

2.2.3. Sobre WAYREapp

Se muestran los créditos de la aplicación.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	47 de 69




Figura 67. Ventana de créditos sobre WAYREapp.

3. PERSONALIZAR Y GUARDAR GRÁFICAS

Todos los resultados de las gráficas generadas en WAYREapp, presentan al usuario, una barra de herramientas que permite modificar la apariencia de la gráfica realizada por el software (Figura 68).



Figura 68. Barra de personalización de gráficas en WAYREapp.

Las herramientas para modificar el gráfico son:

-  : Permite resetear la gráfica a la vista original obtenida por el software. En caso de que el usuario modifique la gráfica con cualquiera de las herramientas de la barra de personalización, al presionar  la gráfica volverá a la vista original (Figura 69).




Figura 69. Vista original de la gráfica.

- : Permite regresar o avanzar la gráfica a una vista anterior o posterior a la modificación del usuario. En caso de que el usuario modifique la gráfica con cualquiera de las herramientas de la barra de personalización, al presionar  la gráfica volverá a un estado anterior y al presionar  la gráfica avanzará a un estado posterior (Figura 70).




Figura 70. Vista anterior y posterior de la personalización de una gráfica.

- : Permite mover la gráfica en los ejes X y. Como se muestra en la Figura 71 el usuario puede desplazar la gráfica generada por WAYREapp según su necesidad.




Figura 71. Desplazamiento de gráficas.

- : Permite realizar un acercamiento a la gráfica. Al utilizar esta herramienta el usuario podrá dibujar un recuadro dentro de la gráfica que le permite realizar un acercamiento (zoom) como se muestra en la Figura 72.
- : Este botón permite modificar las dimensiones de la gráfica. En la Figura 73 se observa la gráfica original y la gráfica con dimensiones personalizadas.
-  Botón guardar: Permite guardar la gráfica en un directorio específico y en diferentes formatos, como se muestra en la Figura 74.




Figura 72. Acercamiento de las gráficas.




Figura 73. Modificación de las dimensiones de la gráfica.

Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
Código No:	DGI-IT-2022-012
Página No:	51 de 69




Figura 74. Opciones de guardado.

4. PERSONALIZAR Y GUARDAR TABLAS

4.1. Personalizar tabla de datos

La opción Filtro de datos se encuentra ubicada en la parte inferior del “Panel de resultados” y puede ser utilizada únicamente para personalizar la tabla de datos de la herramienta Análisis de viento como se muestra en la Figura 75. Para filtrar los datos se debe seleccionar la columna de la fecha en el “Panel de selección de análisis”, como se muestra en la Figura 76

En los recuadros de ingreso de datos de Fecha inicio y Fecha fin, se debe escribir la fecha inicial y final respectivamente, en formato “yyyy-mm-dd HH:MM:SS”.




Figura 75. Filtro de datos por fechas

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	52 de 69




Figura 76. Selección de la columna de Fecha

Las herramientas disponibles para filtrar la tabla de datos son:

- Excluir: Permite eliminar el grupo de datos entre las fechas de inicio y fin ingresadas.
- Seleccionar: Permite seleccionar el grupo de datos entre las fechas de inicio y fin ingresadas.
- Datos originales: Permite restaurar la tabla de datos a su versión original.

En la tabla de datos, el usuario puede desplegar tres menús adicionales:

- Menú de celdas: Al dar clic derecho en las celdas aparecerá el menú de la Figura 77.

Se muestran 3 opciones; Copiar la celda seleccionada, Seleccionar toda la tabla y Copiar toda la tabla.

Tabla de datos				
	(1) FECHA	(2) AÑO	(3) MES	(4) D
0	2014-01-01 00:00:00	2014	1	1
1	2014-01-01 00:10:00	2014	1	1
2	2014-01-01 00:20:00	2014	1	1
3	2014-01-01 00:30:00	2014	1	1
4	2014-01-01 00:40:00	2014	1	1
5	2014-01-01 00:50:00	2014	1	1
6	2014-01-01 01:00:00	2014	1	1
7	2014-01-01 01:10:00	2014	1	1

Menú de celdas: Copiar, Seleccionar Todo, Edit, Copiar Tabla

Figura 77. Menú celdas.

- Menú de filas: Al dar clic derecho en el índice de las filas aparecerá el menú de la Figura 78.

Tabla de datos			
	(1) FECHA	(2) AÑO	(3) M
0	2014-01-01 00:00:00	2014	1
1	2014-01-01 00:10:00	2014	1
2	2014-01-01 00:20:00	2014	1
3	2014-01-01 00:30:00	2014	1
4	2014-01-01 00:40:00	2014	1

Menú de filas: Resetear índices, Eliminar fila(s)

Figura 78. Menú filas

Se muestran 2 opciones, Eliminar filas (Figura 79) y Resetear índices (Figura 80). Los índices solo pueden ser reseteados después de eliminar filas. Si se desea restaurar las filas eliminadas se puede presionar el botón de Datos Originales para mostrar nuevamente la tabla original, como se muestra en la Figura 75.




Figura 79. Menú filas: Eliminar filas.




Figura 80. Menú filas: Resetear índices.

- Menú de columnas: Al dar clic derecho en las celdas en el índice de las columnas aparecerá el menú de la Figura 81.

Tabla de datos			
	(1) FECHA	(2) ANO	(3) MES
0	2014	Seleccionar columna como indice (1) FECHA	
1	2014	Contar Valores	
2	2014-01-01 01:00:00	2014	1


Figura 81. Clic derecho en el índice de las columnas.

La opción de Seleccionar columna como índice permite establecer una columna como encabezado de las filas, tal como se muestra en la Figura 82.

La opción de Contar Valores cuenta el número de veces que un valor se repite en una columna. Aparecerá una tabla adicional en la parte inferior con los valores contados y dos botones para copiar o cerrar la tabla de valores, como se observa en la Figura 83.

Tabla de datos						
(1) FECHA	(2) ANO	(3) MES	(4) DIA	(5) HORA	(6) MINU	(7) VELO
2014-01-01 00:00:00	2014	1	1	0	0	14.50
2014-01-01 00:10:00	2014	1	1	0	10	14.60
2014-01-01 00:20:00	2014	1	1	0	20	15.80
2014-01-01 00:30:00	2014	1	1	0	30	16.00
2014-01-01 00:40:00	2014	1	1	0	40	15.30
2014-01-01 00:50:00	2014	1	1	0	50	15.20
2014-01-01 01:00:00	2014	1	1	1	0	15.30
2014-01-01 01:10:00	2014	1	1	1	10	15.30
2014-01-01 01:20:00	2014	1	1	1	20	14.50
2014-01-01 01:30:00	2014	1	1	1	30	13.40
2014-01-01 01:40:00	2014	1	1	1	40	13.10
2014-01-01 01:50:00	2014	1	1	1	50	14.70
2014-01-01 02:00:00	2014	1	1	2	0	15.90
2014-01-01 02:10:00	2014	1	1	2	10	14.90
2014-01-01 02:20:00	2014	1	1	2	20	14.30
2014-01-01 02:30:00	2014	1	1	2	30	14.40
2014-01-01 02:40:00	2014	1	1	2	40	13.60
2014-01-01 02:50:00	2014	1	1	2	50	11.90
2014-01-01 03:00:00	2014	1	1	3	0	12.40
2014-01-01 03:10:00	2014	1	1	3	10	12.60
2014-01-01 03:20:00	2014	1	1	3	20	11.50
2014-01-01 03:30:00	2014	1	1	3	30	11.50
2014-01-01 03:40:00	2014	1	1	3	40	12.10

Figura 82. Selección de la columna de FECHA como índice.



The figure shows a screenshot of the WAYRE application interface. On the left, a data table is displayed with columns for year, month, day, hour, minute, wind speed (VELO), deviation (DEV), direction (DIRE), and temperature (TE). The 'VELO' column contains values ranging from 14.50 to 16.00. A zoomed-in view of the 'VELO' column is shown below the main table, with a bracket indicating the values to be counted. A text box with an arrow points to this bracket, containing the text: "Número de veces que se repite un valor de velocidad de viento". On the right, a diagram illustrates the process: a yellow arrow points from a 'Cerrar cuadro' (Close window) button to a 'Copiar tabla' (Copy table) button, indicating the sequence of actions.

Figura 83. Contar Valores de la columna de velocidad.

4.2. Guardar tablas

En el caso de los resultados de las tablas mostradas en el Análisis de Viento, el software presenta al usuario la opción del botón guardar, el cual permite que la tabla se guarde en formato "txt" en la dirección que el usuario seleccione. El botón de "Guardar" se encuentra bajo cada tabla como se muestra en la Figura 84. Cuando se presione el botón se abrirá una ventana para elegir el directorio donde se guardará la tabla (Figura 85)

	Linealización	Momentos	Empírico	MLE
Moda(m/s)	8.9729	6.4442	6.5479	6.0460
Méda(m/s)	8.5792	11.0239	11.0239	11.0131
Mediana(m/s)	7.2798	9.7198	9.7479	9.6042
Varianza(m ² /s ²)	37.7300	51.4616	50.6465	54.4642
Desviación estandar (m/s)	6.1425	7.1737	7.1166	7.3800
k	1.4164	1.5709	1.5847	1.5215
Lambda	9.4298	12.2739	12.2844	12.2201
Mínimo (m/s)	0.2	0.2	0.2	0.2
Máximo (m/s)	33.7000	33.7000	33.7000	33.7000
Correlación ajuste Weibull	0.9101	0.916	0.9127	0.9266
ECM	0.00063	0.00029	0.0003	0.00025

11 rows x 4 columns

Guardar tabla

Guardar

Figura 84. Botón de Guardar en las tablas




Figura 85. Ventana para guardar tablas

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	58 de 69

5. MENSAJES DE ERROR DEL SOFTWARE WAYREAPP

5.1. Advertencias y errores en Análisis de viento

Al importar los datos, en la ventana de Importar Texto, se puede presentar una advertencia al visualizar la tabla.

- Si la codificación del archivo es diferente a la seleccionada en la ventana de Importar Texto, aparecerá el mensaje de la Figura 86.




Figura 86. Incorrecta selección de codificación de archivo

En la pantalla de Análisis de Viento (Figura 9), en el “Panel de selección de análisis”, se solicita al usuario ingresar el número de las columnas de las variables mostradas.

- Para realizar el análisis de Weibull se debe seleccionar la columna de velocidad de viento y dirección del viento, si no se selecciona alguna de las columnas se mostrará el mensaje de la Figura 87.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	59 de 69




Figura 87. Advertencia: Definir columnas para el Análisis de Weibull

- Para realizar el análisis de Turbulencia se debe seleccionar la columna de velocidad de viento, dirección del viento y desviación estándar de velocidad, si no se selecciona alguna de las columnas se mostrará el mensaje de la Figura 88.




Figura 88. Advertencia: Definir columnas para el Análisis de Turbulencia

- Para realizar el análisis de Densidad de aire se debe seleccionar la columna de velocidad de viento, temperatura ambiente, presión atmosférica y fecha, si no se selecciona alguna de las columnas se mostrará el mensaje de la Figura 89.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	60 de 69




Figura 89. Advertencia: Definir columnas para el Análisis de Densidad de aire

- Para realizar el análisis de Densidad de aire se debe seleccionar la columna de velocidad de viento, temperatura ambiente, presión atmosférica y fecha, si no se selecciona alguna de las columnas se mostrará el mensaje de la Figura 90.




Figura 90. . Advertencia: Definir de columnas para el Análisis Horario

- Si se selecciona un número mayor al número de columnas de la tabla de datos, se mostrará la siguiente advertencia (Figura 91).

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	61 de 69




Figura 91. Advertencia: Número de columna mayor al número de columnas de la tabla

En la Figura 75 se muestra el filtro de datos para la tabla importada en el Análisis de viento. En los recuadros de ingreso de datos de Fecha inicio y Fecha fin, se puede presentar las siguientes advertencias:

- Si los datos no se encuentran en el formato “yyyy-mm-dd HH:MM:SS” en el cuadro de fecha inicio y fecha fin, aparecerá el mensaje de advertencia de la Figura 92 y Figura 93 respectivamente.




Figura 92. Advertencia en el formato de la fecha de inicio del filtro de datos.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	62 de 69




Figura 93. Advertencia en el formato de la fecha de final del filtro de datos.

- Si se desea hacer un filtro de datos y la columna de la Fecha no está definida, se mostrará el mensaje de la Figura 94.




Figura 94. Advertencia: Seleccionar columna de la fecha para filtrar datos.

En los análisis de Weibull, Turbulencia, Densidad de aire u Horario se puede dar un error por la selección incorrecta de las columnas para el análisis o por un error en el registro de los datos de alguna columna.

- Cuando ocurre un error de cálculo se presentan los mensajes de las Figura 95 y Figura 96.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	63 de 69




Figura 95. Error en el cálculo.




Figura 96. Advertencia: Revisar las columnas seleccionadas para el análisis.

5.2. Advertencias y errores en Análisis de producción energética

En el Análisis de producción energética, al presionar el botón de “Importar data” de la Figura 44, se pueden presentar 5 escenarios:

- Tener el Archivo de alarmas y de las turbinas: En este caso la aplicación correrá sin problemas como se detalla en la sección 2.1.3 Análisis de producción energética.
- No tener el Archivo de alarmas y tener los archivos de las turbinas: En este caso se mostrará el mensaje de error de la Figura 97. Los botones del Análisis de Alarmas se deshabilitarán y solo se podrá realizar el Análisis de Curvas (Figura 98).
- Tener el Archivo de alarmas y no tener los archivos de las turbinas: En este caso se mostrará el mensaje de error de la Figura 99. No se podrá realizar el Análisis de alarmas ni el Análisis de Curvas, los botones de ambos análisis quedarán deshabilitados como en la Figura 100.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	64 de 69




Figura 97. Advertencia: No se encuentra el archivo de Alarmas.



Figura 98. Botones de Análisis de Alarmas deshabilitados.

- No tener el Archivo de alarmas ni los archivos de las turbinas: En este caso se mostrara el mensaje de error de la Figura 97 y la Figura 99. No se podrá realizar el Análisis de alarmas ni el Análisis de Curvas, los botones de ambos análisis quedarán deshabilitados como en la Figura 100.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	65 de 69




Figura 99. Advertencia: No se encuentra el o los archivos de Turbinas.



Figura 100. Botones deshabilitados.

- El nombre de los archivos de alarmas o turbinas está mal escrito: En este caso, si el nombre del archivo de alarmas está mal escrito se presentará el mensaje de la Figura 97, si el nombre de los archivos de registro de los datos de turbinas está mal escrito aparecerá el mensaje de la Figura 101.

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	66 de 69




Figura 101. Advertencia: Los nombres de los archivos de turbinas están mal escritos.

En el análisis de alarmas se puede presentar una advertencia cuando los archivos de registro de los datos de turbinas no coinciden con los registros de las alarmas del parque. En este caso se presenta el mensaje de la Figura 102.




Figura 102. Advertencia: Los archivos de registro de los datos de turbinas no coinciden con los registros de las alarmas.

En el análisis de curvas pueden ocurrir errores de cálculo por el valor ingresado del ancho del intervalo (Figura 55). Cuando esto sucede aparece el mensaje de error de la Figura 95. Según el tipo de error se presentarán los siguientes mensajes de advertencia:

- El método de interpolación no tiene soluciones con el ancho de intervalo ingresado (Figura 103).
- El ancho del intervalo no puede ser cero (Figura 104).
- El ancho del intervalo no puede ser negativo (Figura 105).

 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	67 de 69




Figura 103. Advertencia: Cambiar el ancho de intervalo.




Figura 104. Advertencia: El ancho de intervalo no puede ser 0.




Figura 105. Advertencia: El ancho de intervalo no puede ser negativo.

Si se desea incluir la curva de potencia del fabricante en el análisis de curvas y el archivo no está en la dirección “C:\EOLICA_SOLUCIONES\ANALISIS\DATOS\DATOS_ALARMAS”, o se encuentra con un nombre diferente a “curvapotencia.txt”, aparecerá el mensaje de advertencia de la Figura 106.

 <p>WAYRE APP Versión 1.0</p> <p>Instituto de Investigación Geológico y Energético</p>	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	68 de 69




Figura 106 Advertencia: No se encontró el archivo de la curva de potencia del fabricante.



 Instituto de Investigación Geológico y Energético Versión 1.0	Documento:	Manual de usuario aplicación WAYREapp
	Código No:	DGI-IT-2022-012
	Página No:	69 de 69

MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN WAYREAPP

Elaborado por:	Elaborado por:
Ing. Jessica Constante Analista Técnico de Repositorio Institucional 3	Ing. Alejandro Cuesta Analista Técnico de Repositorio Institucional 1

Elaborado por:
Fís. Diego Jijón, MSc. Analista Técnico de Servicios Especializados 3

Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Sebastián Espinoza, MSc. Director de Gestión de la Información	Ing. Ricardo Narváez, Ph.D. Subdirector Técnico